



Romantisch tasje
 Design Jeltje van Essen, Deventer 2014
 Voor Quiltshop 100 rozen

De maten zijn ongeveer 28x28 x 8 cm,
 7 x 4 x 4 inch.

Snij schema

Ruit stof voor het smocken 2 stukken van 55 cm x 15 cm,
 Stof voor de buitenkant onder het
 smockwerk 40 cm x 40 cm
 Binnenkant stof 40 cm x 40 cm
 Batting/quiltvulling 40 cm x 40 cm
 Binnenkant bij beugel 2 stukken van 25 cm x15 cm

Hengsels

Stof of lint of keperband 2 x 60 cm lang

www.quiltwebshop.nl
<https://www.facebook.com/100Rozen>

Romantisch tasje
 met beugel van 23 cm

Design Jeltje van Essen
 Voor Quiltshop 100 rozen
www.quiltwebshop.nl

Het Smocken 2x

Vorbereiding – Zie snijschema voor de maat. Zigzag de smockstof rondom tegen het rafelen. Rijg 2 cm vanaf de kant met rijggaren op 6 plaatsen in horizontale richting op 1,25 cm afstand door de stof, zodat 21 plooien ontstaan. Trek de draden niet te strak aan en trek met een Sewline pen of verdwijnstift 9 lijnen met een afstand van 1 cm, de bruine lijnen op de foto.

Het smocken zelf - Naai aan de voorkant op rij 1: 2 steken door de vouw van plooï 1 en 2. Op rij 2: 2 steken door plooï 2 en 3. Op rij 1 2 steken door plooï 3 en 4. Enz.

--
Op rij 3: 2 steken door plooï 1 en 2. Op rij 2: **1 steek** door plooï 2 en 3. Op rij 3 2 steken door plooï 3 en 4. Op rij 2: **1 steek** door plooï 4 en 5 Enz.

--
Op rij 5: 2 steken door plooï 1 en 2, op rij 4: 1 steek door plooï 2 en 3 . Op rij 5: 2 steken door plooï 3 en 4. Op rij 4 **1 steek** door plooï 4 en 5. Enz.
Doe hetzelfde op rij 7 en 9. Verwijder de rijgdraden.

Sandwichen en quilten

Maak een sandwich van de rozenstof, de vulling en de binnenkant stof.

Quilt de sandwich.

Leg vervolgens de hengsels* in een U-lus op de goede kant van de sandwich op 10 cm vanaf de zijkant. (*Afhankelijk van de beugel kunnen de hengsels ook later aan de beugel zelf worden bevestigd.)

Speld hierop de brede kant van de geplooidde stof.

Stik de zijkanten van de tas dicht . Vouw de hoeken aan de onderkant van de tas in een punt met de zijnaad in het midden. Stik 4 cm vanaf de punt, hierdoor ontstaat de bodem in de tas.

De tasbeugel

Maak een mal van stevig karton , die precies in de beugel past.

Knip de voeringstof op maat, zie snijschema op pagina 4.



Speld de voering op het smockwerk. De onderkant van het smockwerk blijft open. Stik zijkanten en de bovenkant op elkaar.

Samenvoegen

Schuif de mal tussen het smockwerk en de voering. Rijg of speld langs de onderkant van de mal om de mal op zijn plaats te houden. Is de stof in de breedte te ruim, speld dan wat extra plooien aan de binnenkant tot de stof strak om de mal zit.

Spuit lijm, bijvoorbeeld Aleene's All Purpose Turbo Glue, in de beugel en druk de stof in de beugel. Verwijder met water de overtollige lijm op de beugel. Laat een uur of 2 drogen en verwijder de mal. Doe daarna de andere beugel.

Naai aan de binnenkant de voeringen dicht.

Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Quiltshop 100 rozen. Veel plezier met uw romantische smock tas.

Jeltje@quiltshop100rozen.nl
Walstraat 90, 7411 GP Deventer